

Jak zdjąć skażone ŚOI

ICD.pl 9 września 2014 [Ochrona biologiczna](#)

Zdejmowanie zakażonej odzieży i środków ochrony osobistej to bardzo ważna czynność. **Nieprzestrzeganie zasad** i nieuwaga może doprowadzić do kontaktu z drobnoustrojami i zakażenia.

Prawidłowe kroki przy zdejmowaniu skażonej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.



1/ Ściągnij i usuń bezpiecznie fartuch ochronny. Jeżeli fartuch ma zostać użyty ponownie włóż go do pojemnika ze środkiem dezynfekującym.



2/ Zdejmij osłony obuwia.



3/ Ściągnij kombinezon oraz rękawice zwijając go stroną zewnętrzną do wewnątrz i bezpiecznie usuń.



4/ Ściągnij obuwie (najlepiej jeżeli użyjesz ściągacza do obuwia) bez dotykania rękoma. Obuwie włóż do pojemnika ze środkiem dezynfekującym.



5/ Umyj, zdezynfekuj dokładnie ręce.



6/ Jeżeli nosiłeś osłonę głowy to zdejmij ją od tyłu głowy.



7/ Zdejmij osłonę twarzy lub google ochronne za pasek od tyłu głowy. Osłony włóż do osobnego pojemnika do mycia i dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania.


8/ Zdejmij maskę za pasek od tyłu głowy. Najpierw uwolnij gumkę dolną. Filtry i maski jednorazowe należy bezpiecznie wyrzucić. Maski wielokrotnego użycia włóż do osobnego pojemnika do mycia i dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania

9/ Ponownie umyj i zdezynfekuj dokładnie ręce.


Wskazówki dotyczące zdejmowania rękawic




1/ Chwyć rękawicę dłonią w okolicy nadgarstka. Ostrożnie zdejmij rękawicę.



2/ Przytrzymaj rękawicę dłonią w rękawicy. Wsuń 2 palce pod nadgarstek dłoni w rękawicy.



3/ Pociągnij rękawicę do czasu aż zostanie przewrócona na lewą stronę. Pierwsza rękawica powinna znaleźć się wewnątrz rękawicy, którą właśnie zdjąłeś. Bezpiecznie zutylizuj rękawicę.



4/ Po zdjęciu rękawic zawsze umyj ręce. Rękawice mogą mieć dziury, które są zbyt małe by je zauważyć.